

paedML[®] – stabil und zuverlässig vernetzen

Update-Anleitung

Upgrade von Filr 5.x auf Filr 23.4

Stand 06.11.2023

paedML[®] Novell Version: 4.5 / 4.6





Impressum

Herausgeber

Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) Support-Netz Rotenbergstraße 111

70190 Stuttgart

Autoren

der Zentralen Expertengruppe Netze (ZEN), Support-Netz, LMZ

Stefan Falk Ulrich Frei Carl Heinz Gutjahr Stephan Kluge Uwe Labs Alfred Wackler

Endredaktion

Alfred Wackler

Bildnachweis Symbole Titelseite

Symbole von "The Noun Project" (www.thenounproject.com)

Erstellt mit paedML-Novell-Vorlage-2023-05-03

Weitere Informationen

www.Imz-bw.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Veröffentlicht: 2023

Die Nutzung dieses Handbuches ist ausschließlich für eigene Zwecke zulässig. Die Nutzung sowie die Weitergabe dieses Handbuches zu kommerziellen Zwecken wie z.B. Schulungen ist nur nach ausdrücklicher Einwilligung durch das LMZ erlaubt.

© Landesmedienzentrum Baden-Württemberg

paedML N

Inhaltsverzeichnis

1.	Update	4
2.	Desktop-App, Office-PlugIn, Mobile App	6
3.	Schluss	6



Vorwort

Die vorliegende Anleitung beschreibt das Update von Filr 5.x auf Filr 23.4 (bzw. von 23.2 auf 23.4).

Hat Ihr Filr noch den Stand 4.3.x, so wenden Sie bitte unsere Anleitung *Upgrade-Filr-4.3.x-auf-Filr-5.0_paedML-Novell-4.5.pdf* an, um auf die Version 5 zu gelangen. Haben Sie noch gar keinen Filr, so benutzen Sie bitte zunächst die Anleitung *paedML-Novell-Filr-5-install.pdf*.



Um Filr 23.4 zu benutzen muss Ihr GServer03 dem Stand der paedML-Novell 4.5 oder 4.6 entsprechen, also ein OES 2018 SP3 oder ein OES 2023 sein.

1. Update

Legen Sie ein Snapshot an. Vielleicht haben Sie auch ein Veeam-Backup Ihres Filr.

Loggen Sie sich als *vaadmin* über *https://<domain oder* 192.168.1.38:9443 an der Verwaltung des Filr an (hier ausgehend von Filr 5) und navigieren Sie zu *Online Update*:



Abb. 1: hier ausgehend von Filr 5

Ausgehend von Filr 23.2 sieht nur die Kopfzeile anders aus:

paedML N

opentext " filr.oes.ml-bw.de (192.168.1	Filr 38)							vaadn	nin Logout Version: 23.2
	PROVIN-			Show Setup Instru	ctions				
Appliance Configu	uration							Reboot	Shutdown
Network	Time Digita	Al Certificates	Storage	System Services	Firewall	Administrative Passwords	Field Patch	Support	
Online Update Proc	duct Upgrade								
Filr Appliance Too	ols								

Abb. 2: hier ausgehend von Filr 23.2

Wählen Sie dort *Needed Patches*, vergewissern sich, dass die Patches für Filr 5 und Filr 23.4 angezeigt werden (dazu herunterscrollen) und klicken dann auf *Update Now*.

Online Update (Automati	c Update Schedule: Manual)					Ø			
Update service: nu_novell_com	1								
Schedule - Update Now View Info	Register Refresh								
Needed Patches									
Name	Summary	Version	Category	Restart required	Interactive				
SUSE-SLE-Module-Legacy-15-SP4-20	Security update for java-1_8_0-ibm	1	security	No	No	^			
SUSE-SLE-Module-Legacy-15-SP4-20	Security update for openssl-1_0_0	1	security	No	No				
SUSE-SLE-Module-Legacy-15-SP4-20	Security update for openssl-1_0_0	1	security	No	No				
SUSE-SLE-Module-Legacy-15-SP4-20	Security update for postgresql15	1	security	No	No				
SUSE-SLE-Module-Legacy-15-SP4-20	Security update for java-1_8_0-ibm	1	security	No	No				
SUSE-SLE-Module-Server-Application	Security update for postgresql14	1	security	No	No				
SUSE-SLE-Module-Server-Application	Security update for postgresql15	1	security	No	No				
SUSE-SLE-Module-Web-Scripting-15	Recommended update for php8	1	recommended	No	No				
SUSE-SLE-Module-Web-Scripting-15	Security update for php8	1	security	No	No				
SUSE-SLE-Module-Web-Scripting-15	Security update for php7	1	security	No	No				
SUSE-SLE-Product-SLES-15-SP4-2023	Recommended update for sles-release	1	recommended	No	No				
Filr-5-2023-20	Filr 23.2.1 Update	1	security	No	Yes				
Filr-5-2023-22	Filr 23.3 Update	1	recommended	No	Yes				
Filr-5-2023-28	Filr 23.3.1 Update	1	recommended	No	No				
51- 5 2022 21	Eik 22 4 ladata	1	recommended	No	Vec				

Abb. 3

Ggf. müssen Sie sich jetzt registrieren, falls noch nicht geschehen. Der Update-Prozess dauert ca. 20 min. Gehen Sie danach mit \rightarrow Close zum Home-Fenster zurück und starten Sie den Filr über den Reboot-Button neu.

Wundern Sie sich beim Hochfahren des Filr nicht über die Bezeichnung Filr 5 im Text-Fenster. Auf der Kommando-Zeile oder per Putty können Sie sich mit dem Kommando

cat /etc/Novell-VA-release

davon überzeugen, dass jetzt wirklich der Filr 23.4 vorliegt.

paedML N

Aktualisieren Sie mit vi oder mit der Edit-Funktion von WinSCP die Datei /etc/issue.d/issue mit der neuen Versionsnummer und Ihrem aktuellen-Update-Datum, etwa so:

```
*********************
                           paedML Novell Filr 23
                           Patchstand: 23.4
  Die Musterloesung des Landes Baden-Wuerttemberg fuer schulische Netzwerke
                    Landesmedienzentrum Baden-Wuerttemberg
                             28. Okt. 2023
                      ####################
 The system is ready for appliance configuration.
 To configure the appliance:
      1. At your management workstation, open a browser and enter one of the following
URLs:
         https://filr.oes.ml-bw.de:9443
         https://192.168.1.38:9443
      2. Log in as vaadmin with the password that you set.
 IMPORTANT: Do not use the terminal prompt before consulting the documentation.
           Appliance administration requires appliance-specific tools.
           Using standard tools can result in service disruption or failure.
```

Loggen Sie sich als (Filr-) admin über https://<domain oder 192.168.1.38 ein und prüfen alles.

Außerdem empfehlen wir einige der Filr-Dokumentationen von der Seite https://www.microfocus.com/documentation/filr/filr-23.4/ in den Ordner Filr-Hilfen zu kopieren und dort alte Dokument zu löschen.

Damit ist das eigentliche Filr-Update abgeschlossen.

2. Desktop-App, Office-PlugIn, Mobile App

Für diese Themen siehe das Dokument *Installation-Filr-DesktopAPP-Office.pdf*. Das Office-Plugin hat sich allerdings seit der Version 4.22 nicht geändert. *Filr-Desktop* jedoch schon.

Für mobile Geräte steht in den App-Stores auch die App in der jeweils aktuellen Version zur Verfügung.

3. Schluss

Denken Sie an das Löschen des Snapshots, nachdem Sie Filr geprüft haben.

Wir wünschen wir Ihnen in Ihrer Schule viel Erfolg.

Ihre ZEN-Novell.

Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) Support Netz Rotenbergstraße 111

70190 Stuttgart

© Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2023





Landesmedienzentrum Baden-Württemberg